

Einstellmöglichkeiten für den EA „PAAT“ (Price Action Auto Trader)

Expert - EA-PAAT

Über Allgemein Eingaben Abhängigkeiten

Variable	Wert
ab S1	Trade-Parameter
LongHandeln	true
ShortHandeln	true
ab S11	-----
ab S2	Parameter pos. Verlauf
DistanzPos	20
TrailingStopPunktePos	10.0
NachRundeErweitemPos	3
FaktorAbstandPos	1.1
FaktorMengePos	1.4
MaxAnzahlPositionenPos	10
ab S21	-----
ab S3	Parameter neg. Verlauf
DistanzNeg	5
TakeProfitPunkteNeg	20.0
NachRundeErweitemNeg	5
FaktorAbstandNeg	1.1
FaktorMengeNeg	1.6
PauseAbRunde	10
MaxAnzahlPositionenNeg	20
ab S4	Risikooptimierung neg. Verlauf
StopAufEntryAbRundeNeg	12
GewinnPunkteSLAufEntryNeg	5.0
TrailingStopWennSLAufEntryNeg	4.0
ab S41	-----
ab S5	Handelszeiten
HandelszeitenAn	true
UhrzeitVon	08:00
UhrzeitBis	16:00
UhrzeitSchliessenAn	true
UhrzeitSchliessen	18:00
ab S51	-----
ab S6	Risikoeinstellung und Ertragsmanagement
Lots	0.01
EquityAnstiegStop	9999999.0
EquityDrawdownStop	1.0
TrailingDrawDownEquityAn	true
BetragDrawdownEquity	2000.0
ab S61	-----

Laden

Speichern

OK Abbrechen Standard

Über Allgemein Eingaben Abhängigkeiten

Variable	Wert
ab S61	-----
ab S7	Broker-Parameter
123 MagicNumberShort	123
123 MagicNumberLong	456
1/2 PipWert	1.0
1/2 MaxLots	2.0
OrdernRundenAufNachkommastelle	false
123 AnzahlNachkommastellen	1
ab S71	-----
ab S8	Push-Nachrichten
NachrichtenAn	true
123 AbRundeMelden	9
ab S81	-----
ab S9	Button Alles Schließen Short
123 HoeheSchliessenShort	40
123 BreiteSchliessenShort	120
123 LageXSchiessenShort	240
123 LageYSchiessenShort	20
ab S91	-----
ab S10	Button Alles Schließen Long
123 HoeheSchliessenLong	40
123 BreiteSchliessenLong	120
123 LageXSchiessenLong	370
123 LageYSchiessenLong	20
ab S101	-----
ab S011	Button Handel An/Aus
123 HoeheAnAus	40
123 BreiteAnAus	250
123 LageXAnAus	240
123 LageYAnAus	70

Laden

Speichern

OK

Abbrechen

Standard

Allgemein: bitte beachten, dass Dezimalzahlen im MT4 nicht mit dem Komma sondern mit dem Punkt eingegeben werden. Also 0.9 und nicht 0,9.

Wenn Uhrzeiten verwendet werden, bitte darauf achten, einen Doppelpunkt „:“ zu verwenden.

S1	Trade-Parameter
LongHandeln	true = ja false = nein
ShortHandeln	true = ja false = nein
S2	Parameter positiver Verlauf
DistanzPos	Abstand in Punkten (Pips), nach denen die nächste Position eröffnet wird.
TrailingStopPunktePos	Im Falle einer positiven Positionserhöhung der Abstand, mit dem der Trailing-Stop nachgezogen wird. Standard wird der Stopp auf Durchschnittskurs gezogen.
NachRundeErweiternPos	Ab dieser Runde X werden die ursprüngliche Distanz und die ursprüngliche Lotgröße um die jeweiligen Faktoren verändert.
FaktorAbstandPos	Faktor, mit der die Distanz ab Runde X geändert wird.
FaktorMengePos	Faktor, mit der die Handelsmenge ab Runde X geändert wird.
MaxAnzahlPositionenPos	Die maximale Anzahl von Positionen einer Sequenz, die eröffnet werden dürfen.
S3	Parameter negativer Verlauf
DistanzNeg	Abstand in Punkten (Pips), nach denen die nächste Position eröffnet wird.
TakeProfitPunkteNeg	Im Falle einer negativen Positionserhöhung der Abstand, wo der Take-Profit des Durchschnittskurses gesetzt wird.
NachRundeErweiternNeg	Ab dieser Runde X werden die ursprüngliche Distanz und die ursprüngliche Lotgröße um die jeweiligen Faktoren verändert; sowie die optionale Pausenzeit berücksichtigt.
FaktorAbstandNeg	Faktor, mit der die Distanz ab Runde X geändert wird.
FaktorMengeNeg	Faktor, mit der die Handelsmenge ab Runde X geändert wird.
PauseAbRunde	Ab dieser Runde X greift eine Systematik, die zu einer Verzögerung bei der Eröffnung neuer Positionen führen kann, wenn der Algorithmus aus den Parametern Zeit und Volatilität dies vorsieht. Wenn diese Verzögerung nicht gewünscht wird, den Wert entsprechend hoch ansetzen (z.B. 999), dann handelt der EA weiterhin alleine auf Basis der Kursänderung.
MaxAnzahlPositionenNeg	Die maximale Anzahl von Positionen einer Sequenz, die eröffnet werden dürfen. ACHTUNG: Sollten Sie unbedingt anhand Ihrer max. Risikobereitschaft (s.Excel) einstellen.
S4	Risikooptimierung negativer Verlauf
StopAufEntryAbRundeNeg	Ab dieser Runde X wird im negativen Verlauf der TakeProfit gelöscht und gegen einen „Limit-Trailing-Stop“ geändert.
GewinnPunkteSLAuEntryNeg	Befindet sich die negative Potenzierung insgesamt X Punkte im Gewinn, wird ein Stop auf Durchschnittskurs gesetzt.
TrailingStopWennSLAuEntryNeg	Befindet sich nun der Stop auf Einstand, wird mit der hier definierten Punktzahl ein Trailing-Stopp initiiert.

S5	Handelszeiten
HandelszeitenAn	true = Neue Sequenzen werden NUR innerhalb der Zeitspanne eröffnet false = EA handelt immer, wenn Kurse verfügbar sind. ACHTUNG: Bereits gestartete Sequenzen werden jederzeit aktiv weitergeführt und es würden auch neue Positionen der Nr. 2 und höher eröffnet werden. Uhrzeit bzw. Handelszeit = COMPUTERZEIT (nicht Zeit der Handelsplattform) !!
UhrzeitVon	Ab dieser Uhrzeit werden neue Sequenzen gestartet, wenn „HandelszeitenAn“ auf „true“ gestellt ist.
UhrzeitBis	Bis zu dieser Uhrzeit werden neue Sequenzen gestartet, wenn „HandelszeitenAn“ auf „true“ gestellt ist. ACHTUNG: Bereits gestartete Sequenzen werden jederzeit aktiv weitergeführt und es würden auch neue Positionen der Nr. 2 und höher eröffnet werden.
UhrzeitSchliessenAn	True = zu der unter „UhrzeitSchliessen“ definierten Zeit werden alle offenen Ordern und Positionen geschlossen. False = UhrzeitSchliessen findet dann keine Anwendung.
UhrzeitSchliessen	Wenn „UhrzeitSchliessenAn“ auf TRUE, wird entsprechend alles geschlossen.
S6	Risikoeinstellung und Ertragsmanagement
EquityAnstiegStop	Alle offenen Positionen des EAs werden schnellstmöglich beendet und der Handel wird gestoppt, wenn der hier definierte Wert der Equity im positiven Sinne erreicht wird (wie ein LIMIT).
EquityDrawdownStop	Alle offenen Positionen des EAs werden schnellstmöglich beendet und der Handel wird gestoppt, wenn der hier definierte Wert der Equity im negativen Sinne erreicht wird (wie ein STOPP)
TrailingDrawDownEquityAn	true: Der Höchststand der Equity wird jederzeit erfasst und um den Betrag, der bei „BetragDrawDownEquity“ hinterlegt ist, wird ein EquityDrawDownStop hinterhergezogen. Bei Erreichen dieses Stops wird schnellstmöglich der EA beendet und der Handel wird gestoppt. (wie ein TRAILING-STOP) false: keine Funktion
BetragDrawDownEquity	Wenn „TrailingDrawDownEquityAn“ auf true gestellt ist, wird der Stop um den hier definierten Wert hinterhergezogen.

S7	Broker-Parameter
MagicNumberShort	Beliebige Nummer, die für die Short-Positionen genutzt wird, sofern Sie „ShortHandeln“ unter S1 auf „true“ gestellt haben. WICHTIG: Die MagicNumberShort und die MagicNumberLong müssen unterschiedlich sein.
MagicNumberLong	Beliebige Nummer, die für die Long-Positionen genutzt wird, sofern Sie „LongHandeln“ unter S1 auf „true“ gestellt haben. WICHTIG: Die MagicNumberShort und die MagicNumberLong müssen unterschiedlich sein.
PipWert	Hier wird der Punkt-/Pip-Wert eingetragen, der mit den Werten unter S1 bis S4 korrespondiert. Wird unter Distanz z.B. 10 eingetragen für 11 Punkte/Pips kann über den PipWert der mathematisch korrekte Abstand für das jeweilige Instrument angepasst werden. Für DAX z.B. wird hier 1 eingetragen, denn $10 \times 1 = 10,0$ Abstand. Erster Kauf z.B. bei 13.010 Punkten. Zweiter Kauf bei 13.000 Punkten (denn $13.010 - 10,0 = 13.000$) Für EUR/USD z.B. wird hier 0,0001 eingetragen, denn $0,0001 \times 10 = 0,001$ Distanz zum aktuellen Kurs. Erster Kauf z.B. bei 1,1310 Zweiter Kauf bei 1,1300 (denn $1,1310 - 0,01 = 1,1300$). Ziel ist es, dass wenn wir von 10 Pips oder Punkten sprechen, wir diese auch bei den Abständen so eintragen können ohne bei Währungen mit etlichen Nachkommastellen arbeiten zu müssen. Den mathematischen Ausdruck eines Punktes oder Pips tragen wir dann hier ein.
MaxLots	Hiermit wird die maximale Positionsgröße (Lots) begrenzt. Bei MaxLots = 20 wird z.B. eine Position, die der EA mit 33 CFDs handeln möchte auf 20 reduziert. Der EA wird also gehindert, Positionen immer weiter steigern zu wollen.
OrdernRundenAufNachkommastelle	false = Wenn beim Broker das gehandelte Produkt zu jedem Kurs geordert werden kann. true = Wenn beim Broker das gehandelte Produkt nicht zu jeder beliebigen Kursstellung gehandelt werden kann (z.B. Nachkommastelle nur auf 0,0 bzw. 0,5; Handel zu anderen Dezimalstellen wie z.B. 0,7 wäre nicht möglich).
AnzahlNachkommastellen	Auf diese Anzahl Nachkommastellen wird der Kurs beim Einstieg bzw SL/TP gerundet, wenn OrdernRundenAufNachkommastelle = „true“ ist. Faustregel: Immer auf die Nachkommastelle runden, die nicht mehr von einer Einschränkung betroffen ist.

	Kann z.B. nur auf 0,05 oder auf 0,00 geordert werden ist die 2. Nachkommastelle eingeschränkt. Wir geben dann hier den Wert 1 ein, da wir auf die zweite Nachkommastelle verzichten und auf die 1. Nachkommastelle runden möchten.
S8	Push-Nachrichten
NachrichtenAn	True = Push-Nachrichten werden auf das Handy gesendet (die App-ID muss im MT4 hinterlegt sein) False = Push-Nachrichten sind deaktiviert
AbRundeMelden	Ab dieser hier definierten Runde X wird eine Nachricht an die Handy-App vom MT4 gesendet, wenn eine Position eröffnet wird („NachrichtenAn“ muss auf true stehen).
S9	Button Alles Schließen Short
HoeheSchliessenShort	Höhe des Buttons in Pixel
BreiteSchliessenShort	Breite des Buttons in Pixel
LageXSchliessenShort	Abstand des Buttons vom linken Rand in Pixel
LageYSchliessenShort	Abstand des Buttons vom oberen Rand in Pixel
S10	Button Alles Schließen Long
HoeheSchliessenLong	Höhe des Buttons in Pixel
BreiteSchliessenLong	Breite des Buttons in Pixel
LageXSchliessenLong	Abstand des Buttons vom linken Rand in Pixel
LageYSchliessenLong	Abstand des Buttons vom oberen Rand in Pixel
S011	Button Handel An/Aus
HoeheAnAus	Höhe des Buttons in Pixel
BreiteAnAus	Breite des Buttons in Pixel
LageXAnAus	Abstand des Buttons vom linken Rand in Pixel
LageYAnAus	Abstand des Buttons vom oberen Rand in Pixel
S5	Button Alles Schließen
HoeheAnAus	Höhe des Buttons in Pixel
BreiteAnAus	Breite des Buttons in Pixel
LageXAnAus	Abstand des Buttons vom linken Rand in Pixel
LageYAnAus	Abstand des Buttons vom oberen Rand in Pixel